


大型工具集



實心工具



沙盒 (地形)



標準檢視



樣式



動態元件



資源庫



中間按鈕 (滾輪)



捲動	縮放
按一下並拖曳	環繞移動
Shift+按一下並拖曳	平移
按兩下	重新置中檢視

工具

2 點弧形 (A)

操作

說明

凸出	輸入數字並按下 Enter 來指定凸出數量
半徑	輸入數字、按下 R 鍵和 Enter 來指定半徑
線段	輸入數字、按下 S 鍵和 Enter 來指定線段數量

3 點弧形

Option「+」或 Option「-」	使用 Option「+」或 Option「-」變更線段數目
箭頭	鎖定方向; 上 = 藍色, 右 = 紅色, 左 = 綠色, 下 = 平行/垂直

圓形 (C)

Shift	鎖定目前的推斷
半徑	輸入數字並按下 Enter 來指定半徑
線段	輸入數字、按下 S 鍵和 Enter 來指定線段數量

評論

橡皮擦 (E)

Option	柔化/平滑 (套用至邊緣, 使相鄰面看起來有彎曲度)
Shift	隱藏
Option + Shift	取消柔化/取消平滑

視野		拖移滑鼠或使用「視野」方塊手動輸入數值
路徑跟隨	Command	使用表面周長作為延伸路徑
	專家提示!	先選取路徑,再選擇「路徑跟隨」工具,然後按一下表面來進行延伸
翻轉	Option	按一下平面以控制翻轉操作的方向
		在翻轉和複製之間切換
套索	Shift	加入選取/從選取中移除
	Option	加入選取
	Shift+Option	從選取中移除
線條 (L)	Shift	鎖定目前的推斷方向
	箭頭	鎖定方向;上 = 藍色,右 = 紅色,左 = 綠色,下 = 平行/垂直
	長度	輸入數字並按下 Enter 來指定長度
環視	眼睛高度	輸入數字並按下 Enter 來指定眼睛高度
移動 (M)	Option	切換複製模式,允許多次連續
	Shift	按住以鎖定目前的推斷方向
	Command	自動折疊(即使會新增額外的邊緣和表面也允許移動)
	箭頭	鎖定方向;上 = 藍色,右 = 紅色,左 = 綠色,下 = 平行/垂直
	距離	輸入數字並按下 Enter 來指定移動距離
	外部複製陣列	連續 X 個副本:移動第一個副本,輸入一個數字,按下 X 鍵,再按下 Enter
	內部複製陣列	之間有 X 個副本:移動第一個副本,輸入一個數字,按下 / 鍵,再按下 Enter
位移 (F)	Command	允許結果重疊
	距離	輸入數字並按下 Enter 來指定位移距離
環繞移動 (O)	Option	按住以停用「重力加權」環繞移動
	Shift	按住以啟用「平移」工具
顏料桶 (B)	Option	填滿材料 – 填塗所有符合的相鄰表面
	Shift	替換材料 – 填塗模型中所有符合的表面
	Option + Shift	替換物件上的材料 – 填塗相同物件上所有符合的表面
	Command	按住以對材料取樣
量角器	Option	切換至輔助線建立
	箭頭	切換至鎖定旋轉平面
推/拉 (P)	Option	推/拉表面的副本(保留原始表面)
	按兩下	將上次的推/拉量套用至此表面
	距離	輸入數字並按下 Enter 來指定推/拉量
矩形 (R)	Option	從中心開始繪製
	尺寸	輸入長、寬並按下 Enter 來指定尺寸。(如:20,40)
旋轉的矩形	Shift	鎖定目前的方向/平面
	Command	鎖定第一個邊緣的繪圖平面(首次點擊後)
	尺寸、角度	按一下以放置前兩個角,接著輸入寬度、角度並按下 Enter。(如:90,20)
旋轉 (Q)	Option	旋轉副本
	角度	輸入數字並按下 Enter 來指定角度
	斜率	輸入一個垂直距離、一個冒號(:)、一個水平距離並按下 Enter 來指定斜率。(如:3:12)
比例 (S)	Option	按住以圍繞中心縮放
	Shift	按住按鍵以統一縮放(不要扭曲)
	數量	輸入數字並按下 Enter 來指定縮放係數。(如:1.5 = 150%)
	長度	輸入數字、單位類型並按下 Enter 來指定縮放長度。(如:10m)
搜尋 (Shift+S)		在 SketchUp 命令清單搜尋工具或命令
選擇 (空格鍵)	Option	加入選取
	Shift	加入選取/從選取中移除
	Option + Shift	從選取中移除
捲尺 (T)	Option	切換至建立輔助線或僅測量
	箭頭	鎖定方向;上 = 藍色,右 = 紅色,左 = 綠色,下 = 平行/垂直
	調整大小	調整模型大小:測量距離,輸入預期大小並按下 Enter
縮放 (Z)	Shift	按住後,按一下並拖曳滑鼠以更改「視野」